

CISTUS SALVIFOLIUS



Nombre Botánico: ***Cistus salviifolius***

Nombre Común: **Jaguarzo morisco, Estepa borrera**

Biotipo: arbusto leñoso con porte erecto.

Altura : De 50 a100 cm.

Tipo hoja: Hojas aromáticas, opuestas, rugosas y pelosas por el haz y el envés, tienen un solo nervio longitudinal.

Época de floración: abril-julio, con fructificación a principios de otoño.

Color de la flor: Flor blanca.

HÁBITAT

Clima: mediterráneo cálido.

Preferencias Edáficas: Indiferente edáfico. Tolerancia a la cal y la sal.

Época de siembra: primavera-otoño.

Nº sem/g: 900 sem.

Consejos de siembra: Las semillas de *Cistus salviifolius*, tienen una cubierta dura e impermeable.

Para germinar con éxito, escarifícalas sumergiéndolas en agua casi hirviendo durante 5 segundos o frotándolas con lija fina. Luego, déjalas en remojo en agua tibia durante 12-24 horas.

Siémbrelas superficialmente (máximo 0.5 cm de profundidad) en un sustrato bien drenado a unos 20°C.

Una vez aplicados los tratamientos, procede de la siguiente manera:

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·

Valencia

www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01

WhatsApp +34 608 977 697

Email intersemillas@intersemillas.es

- Sustrato: Usa una mezcla de tierra de jardín o sustrato universal con perlita para asegurar un buen drenaje.
- Profundidad: No entierres las semillas demasiado profundo. Cúbrelas apenas con una fina capa de sustrato (máximo 0,5 cm) o déjalas casi expuestas, ya que muchas especies de Cistus germinan mejor con algo de luz.
- Temperatura y humedad: Mantén el semillero en un lugar cálido (entorno a los 20° C) y húmedo, pero sin llegar a encharcar la tierra. Tiempo de germinación: Las primeras plántulas suelen emerger entre los 7 y 30 días posteriores a la siembra."

Recomendaciones de cultivo para planta destinada a Reforestación: Utilización de sustratos porosos y con buena aireación en contenedores antiespiralizantes. Nunca debe haber encharcamiento. Sobreelevación del contenedor sobre el terreno de 10-15 cm para producir autorepicado radial. La altura recomendada del contenedor es de 15 cm como mínimo para las resinosas y de 18 cm para las frondosas. La sección mínima recomendada para la boca del contenedor tiene que ser de 22 cm.

La densidad máxima de cultivo recomendada es del orden de 300 brizales por m².

GALERÍA DE IMÁGENES



OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es