

CISTUS SSP CRISPUS



Nombre Botánico: ***Cistus crispus***

Nombre Común: **Jara rizada**

Biotipo: Arbusto leñoso, de porte erecto.

Altura: De 30 a 60 cm.

Tipo hoja: Hojas persistentes, pelosas, sentadas, con un margen rizado con nervios, con el haz de color verde algo rugoso y el envés de color más claro.

Época de floración: De junio-agosto, fructificando a principios de otoño.

Color de la flor: Rosa oscuro.

HÁBITAT

Clima: Mediterráneo occidental.

Preferencias Edáficas: Suelos porosos y bien drenados, preferentemente descarbonatados.

Época de siembra: Primavera-otoño.

Nº sem/g: 3.300 sem

Recomendaciones de Cultivo: Antes de germinar las semillas, tenemos que romper la latencia

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·

Valencia

www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01

WhatsApp +34 608 977 697

Email intersemillas@intersemillas.es

física de éstas.

La mejor forma de hacerlo es mediante un choque térmico por calor húmedo, que es el tratamiento previo que ofrece un despertar más uniforme de su semilla.

- Pretratamiento térmico: Sumerge las semillas en agua caliente (casi a punto de hervir, unos 90°C a 100°C) durante 5 a 10 minutos para simular el efecto de un incendio.
- Siembra: Usa un sustrato arenoso y bien drenado, cubriendo las semillas superficialmente.

Mantén una temperatura constante de 20°C a 25°C.

- Luz y humedad: Riega con cuidado para mantener la tierra húmeda pero no encharcada y ubica el semillero en semisombra o con luz solar directa.

Las semillas de jara suelen germinar en un plazo de 10 a 20 días. Para que la siembra sea más exitosa, asegúrate de mantener el entorno ventilado."

Recomendaciones de cultivo para plantas destinadas a la Reforestación: Utilización de sustratos porosos y con buena aireación en contenedores antiespiralizantes. Nunca debe haber encharcamiento. Sobreelevación del contenedor sobre el terreno de 10-15 cm para producir autorepicado radial. La altura recomendada del contenedor es de 15 cm como mínimo para las resinosas y de 18 cm para las frondosas. La sección mínima recomendada para la boca del contenedor tiene que ser de 22 cm.

La densidad máxima de cultivo recomendada es del orden de 300 brinzales por m2."

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es