

ERICA ARBOREA



Nombre Botánico: ***Erica arborea***

Nombre Común: **Brazo blanco**

Biotipo: Arbustiva

Altura : 250-300 cm

Tipo hoja: Hojas persistentes y aciculares, algo denticuladas, pequeñas, sésiles y verticiladas en número de 3-5, los verticilos de 3-5 mm. de longitud y color verde brillante.

Época de floración: De finales de invierno a finales de primavera, con fructificación en verano.

Color de la flor: Blancas o rosas.

HÁBITAT

Clima: ústico aunque no tolera bien las heladas y los vientos fríos.

Preferencias Edáficas: suelos ácidos, aunque está adaptado a los suelos calizos.

Época de siembra: Primavera-otoño.

Nº sem/g: 11.000 sem.

Consejos de siembra: Para sembrar Erica arborea utiliza un sustrato ácido con excelente drenaje

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·

Valencia

www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01

WhatsApp +34 608 977 697

Email intersemillas@intersemillas.es

y evita suelos calcáreos. Sitúala a pleno sol o semisombra y riega con agua sin cal para mantener la humedad sin encharcar. Al sembrar, cava un hoyo el doble de ancho que el cepellón, añade materia orgánica y riega copiosamente.

- Preparación del terreno y sustrato.- Acidez: Es vital que la tierra sea ácida (pH entre 4.5 y 5.5). No soporta los suelos con alto contenido en cal.
- Drenaje: El suelo debe ser poroso y suelto. Si utilizas maceta, asegúrate de colocar una capa de grava o arlita en el fondo para evitar la pudrición de raíces.
- Acolchado: Puedes aplicar una capa de corteza de pino alrededor de la base para ayudar a mantener el pH bajo y retener la humedad."

"* Recomendaciones de cultivo para planta destinada a Reforestación: Utilización de sustratos porosos y con buena aireación en contenedores antiespiralizantes. Nunca debe haber encharcamiento. Sobreelevación del contenedor sobre el terreno de 10-15 cm para producir autorepicado radial. La altura recomendada del contenedor es de 15 cm como mínimo para las resinosas y de 18 cm para las frondosas. La sección mínima recomendada para la boca del contenedor tiene que ser de 22 cm.

La densidad máxima de cultivo recomendada es del orden de 300 brizales por m2.

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es