

PISTACIA LENTISCUS



Nombre Botánico: ***Pistacia lentiscus***

Nombre Común: **Lentisco**

Biotipo: Arbustiva.

Altura : 100-300 cm.

Ciclo de vida: perenne.

Tipo hoja: Las hojas son alternas, coriáceas y compuestas paripinnadas (sin foliolo terminal), con 6 a 12 foliolos de un verde intenso.

Época floración: florece principalmente entre marzo y mayo. Fructifica durante el verano, pasando de verde a rojo, y alcanzan su madurez total entre finales de otoño (noviembre) y febrero, volviéndose de un color negro característico.

Color de la flor: Verdosa.

HABITAT

Clima: Mediterráneo .

Preferencias edáficas:) es una especie indiferente edáfica. Prospera en suelos calizos (básicos) y silíceos (ácidos), mostrando una gran tolerancia a la salinidad, la pedregosidad y las texturas arenosas o arcillosas, siempre que cuenten con un buen drenaje.

Época de siembra: La siembra se realiza principalmente de forma directa mediante semillas. La época ideal abarca desde finales de invierno hasta mediados de primavera (febrero a mayo), aunque también se puede realizar a inicios de otoño en zonas con inviernos suaves.

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

Nº sem/ gramo: 60 sem

Consejos de siembra y cultivo: Para germinar semillas de lentisco con éxito, es recomendable aplicar un tratamiento previo. Sus semillas poseen una cubierta impermeable que puede hacer que la germinación sea desigual y lenta. Para acelerarla, puedes seguir estos pasos:

1. Tratamientos pregerminativos (Elige uno)

- Remojo en agua: Sumerge las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas antes de sembrarlas.
 - Escarificación y remojo: Para una germinación más rápida, puedes frotar suavemente la semilla con papel de lija fino (escarificación) para desgastar la cubierta, seguido de un remojo en agua durante 24 horas.
 - Profundidad y sustrato: Siembra superficialmente, a una profundidad máxima de 1 cm. Utiliza un sustrato ligero y con excelente drenaje (mezcla de tierra, arena y humus).
 - Riego: Mantén la tierra húmeda pero sin encharcar para evitar la aparición de hongos.
 - Ubicación: Coloca el semillero en un lugar cálido (entorno a 25 °C) con luz indirecta.
- Dado que el lentisco es muy sensible a los trasplantes, es una buena práctica sembrar directamente en bandejas de alvéolos forestales.

GALERÍA DE IMÁGENES



OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es